


An abstract graphic consisting of numerous thin, yellow, curved lines that resemble blades of grass or reeds, set against a solid blue background. The lines are concentrated in the upper half of the page and fan out towards the center.

SuliX Professional 7.0

KIBOCSÁTÁSI MEGJEGYZÉSEK

Bevezetés

A SuliX Professional 7.0 jelen kibocsátási megjegyzésében az alábbi témákat foglaljuk össze:

- **Hardverkövetelmények**
- **Telepítési folyamat**

Hardverkövetelmények

A sikeres telepítéshez és munkához szükséges minimális hardverkövetelmények a következők:

Processzorkövetelmények

A következő processzor megjelölések Intel processzorokra vonatkoznak. Más gyártók esetében (AMD, Cyrix, és VIA), azok a processzorok, melyek megegyeznek és megfelelnek az adott Intel processzorok jellemzőinek, szintén használhatók.

- Minimum követelmény: 800 MHz Pentium
- Ajánlott: 1 GHz Pentium 4 vagy jobb

Merevlemez követelmények

Az alábbi helyfoglalási adatok a SuliX Professional telepítés utáni helyfoglalására vonatkoznak. Emellett, a telepítési folyamat alatt további lemezterületre is szükség van a telepítő rendszer működéséhez. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a telepítés során további 200 MB lemezterülettel érdemes számolni.

A felhasználói adatok tárolása, valamint a működéshez szükséges lemezterületek szintén a szükséges tárterület méretét növelik.

- Minimum követelmény: 10 GB
- Ajánlott: 15 GB vagy több

Memóriakövetelmények

- Minimum: 512 MB (768 MB ha hálózatról telepít)
- Ajánlott: 1 GB vagy több

Telepítési folyamat

Ez a rész a SuliX Professional telepítési lehetőségeit ismerteti. A telepítő DVD-ről indítva a gépet, felhasználói beavatkozás nélkül alapértelmezés szerint a rendszerindítás a merevlemezről történik. Ez csak akkor sikerül, ha már van telepített SuliX rendszer a gépen.

Telepítési folyamat:

1. Rendszerindítás DVD-ről.
2. A telepítő grafikus felületen, magyarul végigvezet a telepítési lépéseken.
3. A telepítés végén automatikusan újraindítás következik.
4. Az első indításkor bizonyos beállításokat meg kell tenni, ezek közé tartozik egy helyi felhasználó felvétele is. Ez hálózati üzemben nem kötelező, de mindenképpen javasolt, ha önálló üzemben is be akar jelentkezni a számítógépre.
5. Bejelentkezés helyi vagy hálózati felhasználói azonosítóval és jelszóval.

További információkért keresse fel a <http://www.sulix.hu> oldalt, vagy írjon az info@sulix.hu címre.