



SuliX Professional 5.0 kibocsátási megjegyzések

Bevezetés

A SuliX Professional 5.0 jelen kibocsátási megjegyzésében az alábbi témákat foglaljuk össze:

- o Hardver követelmények
- o Telepítési folyamat
- o Alapbeállítások és alkalmazások

Hardver követelmények

A sikeres telepítéshez és munkához szükséges minimális hardverkövetelmények a következők:

Processzorkövetelmények

A következő processzor megjelölések Intel processzorokra vonatkoznak. Más gyártók esetében (AMD, Cyrix, és VIA), azok a processzorok, melyek megegyeznek és megfelelnek az adott Intel processzorok jellemzőinek, szintén használhatók.

A különféle üzemmódok esetén az alábbi processzorok ajánlottak:

- o Minimum követelmény: 400 MHz Pentium
- o Ajánlott: 1 GHz Pentium 4 vagy jobb

Merevlemez követelmények

Az alábbi helyfoglalási adatok a SuliX Professional telepítés utáni helyfoglalására vonatkoznak. Emellett, a telepítési folyamat alatt további lemezterületre is szükség van a telepítő rendszer működéséhez. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a telepítés során további 200 MB lemezterülettel érdemes számolni.

A felhasználói adatok tárolása, valamint a működéshez szükséges lemezterületek szintén a szükséges tárterület méretét növelik.

- o Minimum követelmény: 6.0 GB

Memóriakövetelmények

- o Minimum: 386 MB
- o Ajánlott: 512 MB

Telepítési folyamat

Ez a rész a SuliX Professional telepítési lehetőségeit ismerteti.

Megjegyzések

A telepítő DVD-ről indítva a gépet, felhasználói beavatkozás nélkül alapértelmezés szerint a rendszerindítás a merevlemezről történik. Ez csak akkor sikerül, ha már van telepített rendszer a gépen. Telepítési folyamat:

1. Rendszerindítás DVD-ről.
2. A telepítő grafikus felületen, magyarul végigvezet a telepítési lépéseken.
3. A telepítés végén újraindítás következik.
4. Az első indításkor bizonyos beállításokat meg kell tenni, ezek közé tartozik egy általános felhasználó felvétele is, ez mindenképpen javasolt ahhoz, hogy be lehessen jelentkezni a számítógépre.
5. Bejelentkezés.

Alapbeállítások és alkalmazások

A felső panelen a következő elemek találhatók:

- Alkalmazások menü, melyből az alkalmazások elindíthatók
 - Helyek menü, mely a leggyakrabban használt útvonalakat gyűjti össze
 - Rendszer menü, mely a munkaasztali és egyéb beállításokat tartalmazza
- Figyelem! Az Adminisztráció menüpontjaihoz szükséges a rendszergazdai jelszó ismerete.
- Firefox és Thunderbird gyorsindító ikonok

Az OpenOffice.org kapcsolata az adatbázisokkal

Egy adatbázis-kapcsolat létrehozásához a következő lépésekre van szükség:

- készítsünk egy adatbázist (karakteres eszközökkel vagy grafikusan)
- indítsuk el az OpenOffice.org adatbázis-kezelőjét
- A felbukkanó panelben válasszuk a legalsó, 'Kapcsolódás létező adatbázishoz' pontot, és az alapértelmezett JDBC kapcsolatot. Mysql esetében választható a MySQL kapcsolat is, amely szintén JDBC API-n keresztül csatlakozik az adatbázishoz.

A következő lapon adjuk meg az adatbázis-eléréshez szükséges adatokat:

MySQL:

Adatforrás URL címe: jdbc:mysql://localhost:3306/<adatbázisnév>
JDBC-illesztőprogram osztálya: com.mysql.jdbc.Driver

PostgreSQL:

Adatforrás URL címe: jdbc:postgresql://localhost:5432/<adatbázisnév>
JDBC-illesztőprogram osztálya: org.postgresql.Driver

Az illesztőprogramok betöltése ebben a fázisban ellenőrizhető.

- Adjuk meg a kapcsolódási adatokat. Minden felhasználó saját nevében, és saját jelszavával tud adatbázishoz kapcsolódni, melynek megadása kötelező. Érdemes a mentés előtt a kapcsolatot ellenőrizni és ha szükséges, a kapcsolódási adatokat javítani.

*További információkért keressük fel a <http://www.sulix.hu> oldalt,
vagy írjunk az info@sulix.hu címre.*